

TrueConf Server 4.2

Учебный курс

Часть 4. Гостевая страница. Удаленное
администрирование.



Клиентское приложение

Где взять? <http://Server:port/guest>

TrueConf

au02c.trueconf.name#vcs | Вход для администратора

- 1. Скачайте и установите приложение TrueConf Client для Windows. После установки клиент подключится к серверу автоматически.
- 2. Для авторизации в клиенте требуется использовать логин и пароль, предоставленные администратором.

[Скачать](#)

Примечание: Если клиент не подключится к серверу автоматически, можно сделать это вручную:

1. Запустите приложение
2. Выберите настройки > Сеть
3. Снять галочку Соединение по-умолчанию и нажать кнопку Настроить
4. В поле Хост введите 192.168.62.81, в поле Порт - 4307
5. Для сохранения изменений нажмите ок
6. Выберите меню Вход
7. Введите ваши логин, пароль и нажмите ок

Если сервер не подключится, обратитесь к вашему администратору для помощи в настройке.

Настройка гостевого портала



au02c.trueconf.name#vcs

- Общее
- О программе
- Настройки
- Администрирование
- Настройки сети
- SMTP
- SIP шлюз
- Экран
- Настройки**
- Безопасность
- Администраторы
- Учетные записи администраторов
- Группы
- Псевдоним
- Режим хранения
- Групповые конференции
- Запланированные
- Запись

Настройки веб

Гостевая страница

Веб для пользователей TrueConf Server: <http://192.168.62.81:8888/quest/>

Отображаемые контакты администратора

Имя

Email

Телефон

Применить

URL для прямого скачивания клиентов TrueConf:

Windows

MacOS X

Внешний Web URL



Настройка гостевого портала

Можно поменять логотип!

Внешний Web URL

http://

[Применить](#)

Логотип компании

Логотип для отображения на гостевой странице



[Скачать](#)

[По умолчанию](#)

Логотип должен быть на прозрачном фоне в формате png, максимальное разрешение 260x60 (размер до 1 МБ).

Демонстрация

1. Просмотр гостевой страницы.
2. Переход в панель управления сервером.
3. Как предоставить административный доступ из вне?